


Інструкція по налаштуванню мережевої карти для Windows 8. Статичний IP

1. Спочатку наведіть мишку в правий нижній кут робочого столу і дочекайтеся появи меню. Натисніть кнопку "Пуск".



Пуск


aen_d

 Почта	 27° Сидней В целом облачно 27/122° Погода	 Фотографии
 Календарь	 Рабочий стол	ИНДЕКС ММВБ 1 480,62 ▼ -0,93% (-14,04) 26.02.2013 10:31 MSK ИНДЕКС ММВБ
 Люди	 Internet Explorer	 Магазин 15
 Новости		 Новости


 12:22 вторник
26 февраля

-  Поиск
-  Общий доступ
-  Пуск
-  Устройства
-  Параметры


2. Для налаштування мережевої карти натисніть кнопку "Пуск". На панелі завдань, в меню, виберіть пункт "Панель управління".




3. У вікні виберіть значок "*Центр управління мережами і загальним доступом*".




4. У наступному вікні із запропонованого списку зліва, виберіть пункт "Зміни параметрів адаптера".



5. У діалоговому вікні *"Мережеві підключення"* натисніть правою кнопкою миші по значку *"Ethernet"* або *"Підключення по локальній мережі"*. У списку оберіть пункт *"Властивості"*.



6. Відкриється діалогове вікно "Ethernet - властивості". У даному вікні необхідно виділити компонент "Протокол Інтернету версії 4 (TCP / IPv4)" і натиснути кнопку "Властивості".



7. У наступному вікні виберіть "**Використовувати наступний IP-адреса**", після чого необхідно прописати IP-адресу, маску підмережі, шлюз з карти реєстрації. Потім виберіть "**Використовувати наступні адреси DNS-серверів**" і пропишіть бажаний DNS-сервер з карти реєстрації. Натисніть кнопку "**ОК**".

Свойства: Протокол Интернета версии 4 (TCP... ? x

Общие

Параметры IP можно назначать автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае узнайте параметры IP у сетевого администратора.

Получить IP-адрес автоматически

Использовать следующий IP-адрес:

IP-адрес: ←

Маска подсети: ←

Основной шлюз: ←

Получить адрес DNS-сервера автоматически


Использовать следующие адреса DNS-серверов:

Предпочитаемый DNS-сервер: ←

Альтернативный DNS-сервер:

Подтвердить параметры при выходе

8. У діалоговому вікні "*Ethernet - властивості*" і натисніть кнопку "*Закрити*".



9. Налаштування мережевої карти завершена.